

门罗币(XMR)挖矿入门教程



门罗在线-矿工

目录


创建门罗币钱包

下载门罗在线-矿工


使用门罗在线-矿工

提高算力的方法


 下面给大家讲下门罗币轻钱包的用法 直接打开 https://mymonero.com/




可以看到以下界面 后点 Create an Account 生成钱包。



点生成后会给出你的登录私钥,这些单词组是你登录的唯一凭据,请谨慎保存。 然后复制到下方输入框:




下面点我已经记下我的助记词,点登录。 登录后我已经进去到我的轻钱包了,看到了余额,和钱 包地址(被绿色涂鸦打码的部分)



1 其它轻钱包

创建方法基本相同 https://www.xmrwallet.com/

有人问,万一这个网站打不开,那么里面的资产是不是没了,这当然不会,不管是轻钱包,还是线上钱包或本地钱包,只要是XMR钱包,就能用"助记词"恢复,和用登录私钥登录。



2下载门罗在线-矿工

- 到门罗在线官网下载最新版《门罗在线-矿工》 https://xmr-online.github.io/#XMR-Online
- 第一个是门罗在线, 第二个是门罗在线-矿工

Customizable miner

We have a free customized plan. In addition to the following two programs (Deluxe Edition/Lite Edition), you can also customize your ideal mining tool for free. Welcome to contact us. You can see our contact email at the bottom of the page, remember to leave it Download your contact information to facilitate our contact.





2下载门罗在线-矿工

- 下面以《门罗在线-矿工》作为演示
- 原版解压后得到以下文件。
- 可能会被杀软拦截,需要手动添加到信任区。

名称

- 🦳 使用说明
- ② 门罗在线-矿工.exe

3使用门罗在线-矿工

双击打开《门罗在线-矿工》。

依次填入矿池地址、钱包地址。


最后,点击开始干活动。



3 使用门罗在线-矿工

值得一提的是:

禁止CPU挖矿选项下的-t 这,这个是指定用多少线程,假如是四核四线程,那么指定用1线程,CPU的性能消耗大概在25%左右;如果是不填,那就是默认尽量开到最大,CPU性能消耗接近100%什么也不填时,也是开到最大。



3 使用门罗在线-矿工

点击开始挖矿后,如下图所示:表示成功。


🚇 门罗在线-矿工 X 算力估计(大约): 10s/60s/15m 739.4 n/a n/a H/s max 744.2 H/s 矿工正在努力挖矿... 外理器: Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.90GHz (1) 64-bit AES 内存: 5.7/15.9GB(36%) 大页面支持: permission granted [2021-09-23 23:57:12.493] randomx allocated 2336 MB (2080+256) huge pages 100% 1168/1168 +JTT (10 ms) [2021-09-23 23:57:15.392] randomx dataset ready (2899 ms) [2021-09-23 23:57:15.393] use profile * (1 thread) scratchpad 2048 KB cpu [2021-09-23 23:57:15.393] READY threads 1/1 (1) huge pages 100% 1/1 memory 2048 KB (1 ms) opu 0 M pool.

|pro:3333 开采新块 diff 90001 algo rx/0 height 2455769 (172 tx)

退出开采

其它设置

- 除了可以点击关闭按钮时,缩放到右下角的任务栏 托盘外,可以将矿工隐藏。
- 值得注意的是:选择"彻底隐藏"后,将无法被呼出。_____





矿池的选择

- 可以到这个网站查看各大矿池信息,自行选择。 https://miningpoolstats.stream/monero
- 选择依据: 算力高 (稳定出块) 、抽水低、网络 稳定、界面直观。


(Monero (XMR) RandomX	↓ ↑	ITRUSTPOOL	Pool 📫 Fee	Network 2.67 GH/s	Hashrate J. 2.72 GH/s	V 1	Block ↑ Height	Last ↓↑ Found
1.	minexmr.com			1 % PPLNS	man por portion of the second	1.01 GH/s	33 -7.4	2466339	2466339 4 min
2.	supportxmr.com			0.6 % PPLNS	MM.	508.51 MH/s	23 +2.5	2466339	2466330 22 min
3.	nanopool.org	\oplus		1 % PPLNS	rarran	362.98 MH/s	10 -1.8	2466338	2466338 6 min
4.	f2pool.com	+		3 % PPS		169.56 MH/s	?		
5.		+		0 % PPLNS	" white has	132.66 MH/s	8 +2.7	2466338	2466329 25 min
6.	xmrpool.eu			0.9 % PPLNS	~~~~	126.22 MH/s	9 +3.9	2466339	2466328 25 min
7.	hashcity.org	+		1 % PPS		75.40 MH/s	?		
8.	2miners.com		Mining Calculator	1 % PPLNS	dame	62.71 MH/s	3 +0.3	2466340	2466286 2 hours

控制面板→管理工具→本地安全策略→用户权限分配 →锁定内存页→添加→Everyone→确定。 Windows家庭版没有本地安全策略选项,激活方法 请见最后一页。





控制面板→管理工具→本地安全策略→安全选项→以管理员批准模式运行所有管理员→已禁用→确定。




所有设置好, 重启电脑一下使其生效。

然后再次运行《门罗在线-矿工》即看到以下界面:

表示设置成功。

```
(A) 门罗在线-矿工
                                                                                                  X
                                笪力估计(大约): 10s/60s/15m 739.4 n/a n/a H/s max 744.2 H/s
矿工正在努力挖矿...
                 Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.90GHz (1) 64-bit AES
 内左・5 7/15 9GB(36%)
 大页面支持: permission granted
 [2021-09-23 23:57:12.493] randomx
                                   allocated 2336 MB (2080+256) huge pages 100% 1168/1168 +JTT (10 ms)
 [2021-09-23 23:57:15.392]
                          randomx dataset ready (2899 ms)
 [2021-09-23 23:57:15.393]
                                   use profile * (1 thread) scratchpad 2048 KB
                          cpu
 [2021-09-23 23:57:15.393]
                                   READY threads 1/1 (1) huge pages 100% 1/1 memory 2048 KB (1 ms)
                          cpu
 0 M pool.
                    pro:3333 开采新块 diff 90001 algo rx/0 height 2455769(172 tx)
                                                                                           退出开采
```

有时"大页面支持"没用到100%: win+r运行msconfig,点到引导选项,高级选项,在里面勾选最大内存,设置成电脑的内存大小,确定保存,重启电脑。



激活本地安全策略

Windows家庭版激活本地安全策略的方法: 新建记事本,复制以下内容并保存。将.txt后缀改为.bat,双击运行即可。 @echo off

pushd "%~dp0"

dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum > List.txt

dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt

for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"

pause